MANUAL DE USO

VEO Slider

El carrusel de imágenes de la portada, rápido y con imagen propia para el móvil.

Versión	1.0.0
Probado en	PrestaShop 9.2.0 con el tema Hummingbird · PHP 8.5
Última revisión	07/11/2026

Veo by Kebes · veomod.com

Índice

1. **Antes de empezar**
   - Qué hace
   - Qué no hace
   - Requisitos
   - Qué cambia en tu tienda
2. **Configuración**
   - Pestaña Diapositivas
   - Crear o editar una diapositiva
   - Pestaña Ajustes
   - El carrusel en la tienda
3. **Tareas paso a paso**
   - Quiero poner mi primera diapositiva
   - Quiero una imagen distinta en el móvil
   - Quiero cambiar el orden
   - Quiero pasar las diapositivas de ps_imageslider
   - Quiero que salga en lugar del carrusel de PrestaShop
4. **Idiomas y multitienda**
5. **Al desinstalar**
6. **Solución de problemas**
   - El carrusel no sale en la portada
   - Salen dos carruseles en la portada
   - El carrusel sale abajo, debajo de otros bloques
   - La imagen sale cortada
   - No se lee el texto sobre la imagen
   - No pasa solo
7. **Preguntas frecuentes**
   - ¿Qué medida tiene que tener la imagen?
   - ¿Puedo usar el carrusel en otra página que no sea la portada?
8. **Para desarrolladores**

1. Antes de empezar

Qué hace

Pone un carrusel de imágenes en la portada de la tienda, en el sitio del carrusel de PrestaShop (ps_imageslider), o en el gancho que elijas. Cada diapositiva lleva una imagen y, si quieres, título, subtítulo, descripción, un botón con enlace y otra imagen para el móvil. Todo por idioma.

Lo hicimos para que el carrusel no frene la portada. La primera imagen se pide con prioridad y las demás solo cuando van a verse, el hueco del carrusel se reserva antes de que llegue la imagen (la página no salta) y no usa jQuery ni librerías: el deslizamiento con el dedo es el del propio navegador. En las páginas donde no se pinta no carga nada.

Se puede manejar con el teclado, tiene botón de pausa y no pasa solo a quien tiene activado «reducir movimiento» en su dispositivo.

Qué no hace

- No convierte ni recorta las imágenes: se sirven tal como las subes. Si quieres que pesen poco, súbelas en WebP o AVIF (el módulo avisa si no).
- Un solo carrusel por tienda. Puedes elegir dónde sale, pero no poner dos.
- No programa diapositivas por fechas ni importa de otros carruseles que no sean ps_imageslider.
- No tiene vídeo ni capas animadas.

Requisitos

- PrestaShop 1.7.8 o superior. Las versiones probadas están en la portada.
- Cualquier tema con el gancho de la portada (`displayHome`): lo tienen Classic, Hummingbird y casi todos.
- ps_imageslider no hace falta. Si lo tienes, el módulo puede importar sus diapositivas y sustituirlo.

Qué cambia en tu tienda

- Al instalarlo se engancha a la portada en el primer puesto, pero no se ve nada hasta que crees la primera diapositiva. Mientras no haya diapositivas no carga ni su hoja de estilos ni su JavaScript.
- Crea tres tablas para las diapositivas y la carpeta `img/veoslider/` para las imágenes. No añade pestañas al menú, overrides ni tareas programadas.
- ps_imageslider no se toca hasta que actives *Sustituir ps_imageslider*.


Para descargarlo e instalarlo, sigue la **Guía general de los módulos Veo** (capítulos *Descargar el módulo* e *Instalar el módulo*). Al terminar la instalación, pulsa **Configurar** y sigue en el capítulo siguiente de este manual.

2. Configuración

Llegas a esta pantalla desde **Módulos › Gestor de módulo**: busca «Slider» y pulsa **Configurar** en *VEO Slider*. Tiene dos pestañas: **Diapositivas** y **Ajustes**.

Pestaña Diapositivas

Recién instalado dice *Todavía no hay diapositivas.* Cuando las tengas, salen en una lista con su miniatura y su título, en el orden en que se ven en la tienda.




La pestaña Diapositivas con tres diapositivas

Nº	Elemento	Qué hace
1	Añadir diapositiva	Abre el formulario de una diapositiva nueva. El mismo botón está arriba a la derecha del panel.
2	Asa de arrastre	Arrastra la diapositiva arriba o abajo para cambiar el orden. Se guarda al soltarla, sin pulsar nada más.
3	Activada / Desactivada	Enciende o apaga la diapositiva sin borrarla. Una desactivada sale en gris en la lista y no se ve en la tienda.
4	Editar	Abre el formulario de esa diapositiva.
5	Papelera	Borra la diapositiva y sus imágenes, después de pedir confirmación.
6	Importar de ps_imageslider	Copia las diapositivas del carrusel de PrestaShop (solo sale si ps_imageslider está instalado). Ver *Quiero pasar las diapositivas de ps_imageslider*.
7	Ajustes	La pestaña con los ajustes del carrusel.

Si la diapositiva no tiene título en el idioma en que estás viendo el back office, la lista enseña el del idioma por defecto de la tienda.

Crear o editar una diapositiva



Formulario de una diapositiva


Los campos del 2 al 9 son por idioma: elige el idioma con los botones de arriba (1) y rellena cada uno.

Nº	Campo	Qué hace	Por defecto	Recomendado
1	Idiomas	Cambia los campos de abajo al idioma elegido. Se guardan todos a la vez.	El idioma por defecto	
2	Imagen	La imagen de la diapositiva. JPG, PNG, WebP, AVIF o GIF; se sirve tal cual. Obligatoria en al menos un idioma: subida en uno, se usa también en los que no tienen.	Vacía	WebP o AVIF de unos 1920 px de ancho y menos de 500 KB
3	Imagen para móvil (opcional)	Otra imagen para pantallas de hasta 767 px, normalmente vertical. Solo se usa si *En móvil* (10) es *Imagen propia*. Una vez subida, sale la casilla **Borrar** para quitarla.	Vacía	Unos 800 px de ancho
4	Texto alternativo	Describe la imagen para buscadores y lectores de pantalla. Vacío, se usa el título.	Vacío	Una frase que diga qué se ve
5	Título	El texto grande de la diapositiva.	Vacío	Corto
6	Subtítulo	Una línea debajo del título.	Vacío	
7	Descripción	Texto más largo. Admite HTML sencillo: negrita, enlaces, saltos de línea.	Vacío	Una o dos líneas
8	Texto del botón	El texto del botón. Sin texto no hay botón y toda la diapositiva es el enlace.	Vacío	Un verbo: «Ver la colección»
9	Enlace	A dónde lleva el botón o la diapositiva. Tiene que empezar por `http://`, `https://`, `/` o `#`.	Vacío	Una dirección de tu tienda
10	En móvil	*Usar la imagen de escritorio*, *Imagen propia* (la del campo 3) o *No mostrar esta diapositiva* en el móvil.	Usar la imagen de escritorio	*Imagen propia* si la imagen es muy apaisada
11	Posición del texto	El bloque de texto a la izquierda, en el centro o a la derecha de la imagen.	Izquierda	Donde la imagen tenga menos detalle
12	Alineación del texto	Cómo se alinean las líneas dentro del bloque.	Izquierda	La misma que la posición
13	Color del texto	*Claro (para imágenes oscuras)* u *Oscuro (para imágenes claras)*.	Claro	El que mejor se lea
14	Capa oscura sobre la imagen	Oscurece un poco la imagen para que el texto claro se lea mejor.	No	Sí, con texto claro sobre fotos con mucho detalle
15	Activada	Si la diapositiva se ve en la tienda.	Sí	

Pulsa **Guardar**. Vuelves a la lista con el mensaje verde *Actualizado correctamente* y la diapositiva al final. **Volver a la lista** sale sin guardar.

Si falta la imagen o un enlace no empieza como debe, sale en rojo lo que hay que corregir y el formulario se queda con lo que habías escrito. Las imágenes que acababas de elegir no se guardan: vuelve a elegirlas antes de pulsar **Guardar** otra vez.


Al guardar, el módulo mira las imágenes y avisa en amarillo (la diapositiva se guarda igual) si una mide más de 2560 px por su lado mayor, si pesa más de 500 KB o si no está en WebP ni AVIF:



Aviso: la imagen no está en WebP ni en AVIF

> **CONSEJO**
> Los avisos no impiden nada, pero cada uno es peso de más en la portada. Convertir a WebP una JPG suele dejarla en menos de la mitad.

Pestaña Ajustes



Pestaña Ajustes


Nº	Campo	Qué hace	Por defecto	Recomendado
1	Posición	El gancho donde se pinta el carrusel. *displayHome* es la portada. Con otro gancho, el carrusel y sus ficheros se cargan en todas las páginas que tengan ese gancho.	displayHome	displayHome
2	Sustituir ps_imageslider	Quita el carrusel de PrestaShop de la portada y pone este en su sitio. Al desactivarlo, ps_imageslider vuelve a donde estaba. Solo sale si ps_imageslider está instalado.	No	Sí, cuando tus diapositivas estén listas
3	Ancho	*Ancho del contenido* (como el resto de la página) o *De borde a borde* de la pantalla.	Ancho del contenido	
4	Alto	*Proporción de la imagen* (el alto lo da la primera imagen), *Alto fijo* o *Pantalla completa*. Con alto fijo o pantalla completa, la imagen se recorta para llenar el hueco.	Proporción de la imagen	Proporción de la imagen
5	Alto fijo	El alto, si en *Alto* has elegido *Alto fijo*. De 150 a 2000 px, o de 10 a 100 vh.	600	
6	Unidad	*px* o *vh* (% del alto de la ventana). Por ejemplo, 80 vh deja ver el principio de la sección siguiente.	px	
7	Pasar solo	Las diapositivas cambian solas. Nunca para quien tiene activado «reducir movimiento».	Sí	Sí
8	Tiempo por diapositiva (ms)	Milisegundos que se queda cada diapositiva, de 2000 a 20000.	6000	Entre 5000 y 8000
9	Pausar al pasar el ratón	Se para mientras el ratón está encima.	Sí	Sí
10	Volver a empezar	Tras la última diapositiva vuelve a la primera.	Sí	Sí
11	Flechas	Flechas de anterior y siguiente.	Sí	Sí
12	Puntos	Un punto por diapositiva para saltar a ella.	Sí	Sí
13	Efecto	*Deslizar* (pasan de lado y se pueden arrastrar con el dedo) o *Fundido* (una se desvanece sobre la otra).	Deslizar	

Pulsa **Guardar**. Sale el mensaje verde *La configuración ha sido actualizada correctamente.*

Las flechas, los puntos y el botón de pausa solo salen si hay más de una diapositiva. El botón de pausa sale cuando *Pasar solo* está activado.

El carrusel en la tienda

Abre la portada (recárgala si ya estaba abierta). En el ordenador:



Tienda en el ordenador

En el móvil, la primera diapositiva usa su imagen propia, vertical:



Tienda en el móvil

Los textos salen en el idioma del visitante. Si una diapositiva no tiene imagen en ese idioma, usa la del idioma por defecto.

3. Tareas paso a paso

Quiero poner mi primera diapositiva

1. En la pestaña **Diapositivas**, pulsa **Añadir diapositiva**.
2. En **Imagen**, elige la imagen de escritorio.
3. Escribe el **Título** y, si quieres, el **Texto del botón** y el **Enlace**.
4. Si la tienda tiene más idiomas, pulsa el botón de cada idioma y escribe sus textos. La imagen no hace falta subirla otra vez.
5. Pulsa **Guardar**.

Vuelves a la lista con la diapositiva. Abre la portada: ya sale el carrusel.

Quiero una imagen distinta en el móvil

1. Pulsa **Editar** en la diapositiva.
2. En **Imagen para móvil (opcional)**, elige la imagen vertical.
3. En **En móvil**, elige **Imagen propia**.
4. Pulsa **Guardar**.

Si subes la imagen pero dejas *Usar la imagen de escritorio*, el móvil sigue enseñando la de escritorio.


Quiero cambiar el orden

Arrastra cada diapositiva por su asa (las flechas de la izquierda) y suéltala en su sitio. El orden se guarda al soltar; recarga la portada para verlo.

Quiero pasar las diapositivas de ps_imageslider

1. En la pestaña **Diapositivas**, pulsa **Importar de ps_imageslider**.
2. Confirma en el aviso. ps_imageslider no se modifica.

Sale el mensaje *Diapositivas importadas de ps_imageslider: N* y las diapositivas al final de la lista, con sus imágenes copiadas, sus títulos, su descripción y su enlace en cada idioma. La leyenda de ps_imageslider pasa a ser el subtítulo y el texto alternativo. Revísalas: no tienen texto de botón ni imagen para móvil.



Las diapositivas de ps_imageslider, importadas

Si vuelves a pulsar el botón, el módulo avisa de que ya se importaron y de que se duplicarán; solo las importa otra vez si pulsas **Importar otra vez**.

Quiero que salga en lugar del carrusel de PrestaShop

1. Ten al menos una diapositiva activada.
2. En la pestaña **Ajustes**, pon **Sustituir ps_imageslider** en **Sí**.
3. Pulsa **Guardar**.

ps_imageslider deja de salir en la portada y VEO Slider ocupa su puesto. ps_imageslider sigue instalado, con sus diapositivas. Para volver atrás, pon la opción en **No** y guarda: ps_imageslider vuelve a su sitio.

> **NOTA**
> VEO Slider se coloca donde estaba ps_imageslider. Si en tu tema ese sitio no es el primero de la portada, muévelo en **Diseño › Posiciones**, gancho *displayHome*.

---

4. Idiomas y multitienda

Los textos, las imágenes y el enlace de cada diapositiva son por idioma. Con un idioma nuevo, las diapositivas usan la imagen del idioma por defecto hasta que subas otra, y los textos salen vacíos hasta que los escribas.

Con multitienda, cada tienda tiene su carrusel, sus diapositivas y sus ajustes. Elige la tienda en el selector de arriba del back office antes de abrir la configuración. *Sustituir ps_imageslider* cambia solo la tienda elegida.

5. Al desinstalar

Se borran las diapositivas, sus imágenes (la carpeta `img/veoslider/`) y los ajustes. Si *Sustituir ps_imageslider* estaba activado, ps_imageslider vuelve a la portada en su sitio, con sus diapositivas. Los pasos están en el capítulo *Desinstalar* de la guía general.

6. Solución de problemas

El carrusel no sale en la portada

- **No hay diapositivas activadas**, o las que hay no tienen imagen. Mira la lista: las desactivadas salen en gris.
- **En Ajustes, Posición no es displayHome.** El carrusel sale en el gancho elegido, no en la portada.
- **La tienda enseña una versión guardada en caché.** Vacía la caché (capítulo *Vaciar la caché* de la guía general).

Salen dos carruseles en la portada

ps_imageslider sigue enganchado. Activa **Sustituir ps_imageslider** en **Ajustes**, o desactiva ps_imageslider.

El carrusel sale abajo, debajo de otros bloques

Ha ocupado el sitio de ps_imageslider, que en tu tema no era el primero. Muévelo en **Diseño › Posiciones**, gancho *displayHome*.

La imagen sale cortada

Con *Alto fijo* o *Pantalla completa* la imagen se recorta para llenar el hueco. Usa *Proporción de la imagen*, o deja lo importante de la imagen en el centro. En el móvil, sube una imagen propia vertical.

No se lee el texto sobre la imagen

Cambia el **Color del texto**, activa **Capa oscura sobre la imagen** o mueve el texto con **Posición del texto** a la parte de la imagen con menos detalle.

No pasa solo

- **Pasar solo** está desactivado en **Ajustes**.
- El ratón está encima y *Pausar al pasar el ratón* está activado.
- El visitante pulsó la pausa, o tiene activado «reducir movimiento» en su dispositivo. En ese caso no pasa solo nunca: es a propósito.

7. Preguntas frecuentes

¿Qué medida tiene que tener la imagen?

La que quieras: con *Proporción de la imagen*, el carrusel toma la forma de la primera imagen. Para un carrusel de ancho completo suelen bastar 1920 px de ancho, y 800 px para la de móvil. Todas las diapositivas deberían tener la misma proporción; si no, las demás se recortan para caber en el hueco de la primera.

¿Puedo usar el carrusel en otra página que no sea la portada?

Sí, eligiendo otro gancho en **Posición**. Sale en todas las páginas que tengan ese gancho, no en una página concreta.

8. Para desarrolladores

- La plantilla se puede sustituir desde el tema en `themes/<tu-tema>/modules/veoslider/views/templates/hook/veoslider.tpl`. Los estilos están en `views/css/front.css`, con la clase raíz `.veoslider` y modificadores `.veoslider--full`, `.veoslider--fade`, `.veoslider--h-fixed` y `.veoslider--h-screen`.
- Ganchos propios: `actionVeosliderPresentSlides` (recibe `slides` por referencia y `slider`; cada diapositiva admite `classes` y `extra`), `displayVeosliderSlideForm` (campos extra en el formulario, con `id_slide`) y `actionVeosliderSlideSave` (`id_slide`).
- Ganchos que usa: `displayHeader` (precarga de la primera imagen), `actionFrontControllerSetMedia` (CSS y JS, solo donde se pinta) y el de *Posición*. Tablas `veoslider_slider`, `veoslider_slide` y `veoslider_slide_lang`.
- Los cambios en el código del módulo o del tema no entran en el soporte.